Descripción general de MediaRecorder

El marco de trabajo de contenido multimedia de Android admite la captura y la codificación de una variedad de formatos comunes de audio y video. Puedes usar las API de MediaRecorder si son compatibles con el hardware del dispositivo.

En este documento, se muestra cómo usar MediaRecorder para escribir una app que capture audio del micrófono de un dispositivo, lo guarde y lo reproduzca (con MediaPlayer). Para grabar video, tendrás que usar la cámara del dispositivo junto con . Esto se describe en la guía de la <u>cámara</u>.

Nota: Android Emulator no puede grabar audio. Asegúrate de probar el código en un dispositivo real que pueda grabar.

Cómo solicitar permiso para grabar audio

Para poder grabar, la app le debe avisar al usuario que tendrá acceso a la entrada de audio del dispositivo. Tienes que incluir esta etiqueta de permiso en el archivo de manifiesto de la app:

<uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />

RECORD_AUDIO se considera un <u>permiso "peligroso"</u> porque puede representar un riesgo para la privacidad del usuario. A partir de Android 6.0 (API nivel 23), toda app que use un permiso peligroso tiene que solicitar la aprobación del usuario en el momento de ejecución. Una vez que el usuario haya otorgado el permiso, la aplicación debe recordarlo y no volver a preguntar.

Cómo crear y ejecutar un MediaRecorder

Inicializa una nueva instancia de MediaRecorder con las siguientes llamadas:

 Configura la fuente de audio mediante <u>setAudioSource()</u>. Probablemente uses MIC.

Nota: La mayoría de las fuentes de audio (incluido DEFAULT) procesan la señal de audio. Para grabar audio sin procesar, selecciona UNPROCESSED. Algunos dispositivos no admiten entradas no procesadas. Primero, llama al AudioManager.getProperty(AudioManager.PROPERTY SUPPORT AUDIO SOURCE UNP ROCESSED) para verificar que esté disponible. Si no es así, intenta usar VOICE RECOGNITION en su lugar, que no emplea AGC ni supresión de ruido. Puedes usar UNPROCESSED como fuente de audio incluso cuando la propiedad no sea compatible, pero no hay garantía de que la señal se vaya a procesar (o no) en ese caso.

- Configura el formato del archivo de salida mediante <u>setOutputFormat()</u>. Ten en cuenta que a partir de Android 8.0 (API nivel 26) MediaRecorder es compatible con el formato MPEG2_TS, que sirve para transmitir:
- mediaRecorder.setOutputFormat(MediaRecorder.OutputFormat.MPEG_2_TS)
 - Configura el nombre del archivo de salida mediante <u>setOutputFile()</u>. Tienes que especificar un descriptor del archivo que represente un archivo real.
 - Configura el codificador de audio con <u>setAudioEncoder()</u>.
 - Llama a <u>prepare()</u> para completar la inicialización.

Llama a <u>start()</u> y <u>stop()</u> para iniciar la grabadora y para detenerla, respectivamente.

Cuando hayas terminado con la instancia MediaRecorder, llama a <u>release()</u> para liberar sus recursos lo antes posible.

Nota: En los dispositivos que ejecutan Android 9 (API nivel 28) o superior, las apps que se ejecutan en segundo plano no pueden acceder al micrófono. Por lo tanto, tu app tiene que grabar audio solo cuando está en primer plano o cuando incluyes una instancia de **MediaRecorder** en un <u>servicio en primer plano</u>.

Cómo usar MediaMuxer para grabar varios canales

A partir de Android 8.0 (API nivel 26), puedes usar un <u>MediaMuxer</u> para grabar varias transmisiones de video y audio simultáneas. Con versiones anteriores de Android, solo puedes grabar una pista de audio y/o una pista de video por vez.

Usa el método <u>addTrack()</u> para mezclar varias pistas.

También puedes agregar una pista de metadatos o más con información personalizada para cada marco, pero solo a contenedores MP4. La app define el formato y el contenido de los metadatos.

Metadatos

Los metadatos pueden ser útiles para el procesamiento sin conexión. Por ejemplo, los datos que captura el sensor giroscópico se podrían usar para llevar a cabo la estabilización de video.

